

Instrukcja stosowania ściółki torfowej

Ściółka torfowa posiada wiele zalet, jednak aby w pełni wykorzystać jej właściwości, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i właściwe zastosowanie, wymagające nieco więcej uwagi niż w przypadku innych rodzajów ściółek:

- **Przygotowanie przed wstawieniem piskląt:** Baloty należy wprowadzić do obiektu przynajmniej 2–3 dni przed planowanym zasiedleniem. Po rozcięciu opakowań torf powinien mieć możliwość rozprężenia się i przesuszenia – jego naturalna wilgotność wynosi około 35%.
- **Rozścielanie:** Minimum 1–2 dni przed wprowadzeniem piskląt ściółkę należy równomiernie rozłożyć na podłożu w obiekcie nagrzanym do temperatury 33–35°C. Dzięki temu torf zdąży oddać część wilgoci do powietrza, co pomoże osiągnąć odpowiedni mikroklimat wewnątrz budynku.
- **Dawkowanie:** Na każdy metr kwadratowy powierzchni stosuje się 5–8 litrów ściółki.
- **Parametry dostawy:** Dostawa całosamochodowa obejmuje 34 palety, każda zawiera 18 balotów po 300 litrów, co daje łącznie 184 m³ produktu.
- **Warunki wstawienia piskląt:** Temperatura powietrza w kurniku powinna wynosić 35–36°C, natomiast posadzka powinna osiągać 29–31°C przy wilgotności powietrza na poziomie 45%–62%. **Uwaga:** podana temperatura dotyczy posadzki, a nie samej ściółki.
- **Zalecana ilość w zależności od pory roku:**
 - **Lato:** 6 litrów/m²
 - **Wiosna i jesień:** 7 litrów/m²
 - **Zima:** 8 litrów/m²

W trakcie odchowu nie ma konieczności uzupełniania ściółki. Przez pierwsze dni paszę należy podawać pisklątom na papierze.